

Ajustari imobilizari

Inregistrarea unei ajustari pentru un mijloc fix

IMPORTANT! Dupa inregistrarea unei ajustari pentru un mijloc fix, recalcularea amortizarii se va efectua **doar** din meniul **Imobilizari - Operatii - Ajustari imobilizari**, actiune **Ajustare amortizari**.

Ajustare imobilizari [0]

Adauga Editeaza Sterge Print Email Info Actiuni Ajustare amortizari

Cod imobilizare*
Numar* AUTO
Data* 01.08.2026
Valoare ajustare 0.00
Observatii

Luni amortizate 0.00
Valoare amortizata 0.00
Luni neamortizate 0.00
Valoare neamortizata 0.00
Am modificat valori ramase

OK Renunta

Calcularea amortizarii din **Imobilizari - Catalog - Lista imobilizari - Calculeaza amortizari**, dupa inregistrarea unei ajustari, **conduce la valori eronate ale amortizarii**.

Pentru inregistrarea unei ajustari, urmati pasii de mai jos:

1. Navigati **Imobilizari - Operatii - Ajustari imobilizari**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
3. **Cod imobilizare** - selectati din lista mijlocul fix pentru care s-a efectuat evaluarea.
4. **Numar** - reprezinta numarul documentului in baza caruia s-a efectuat evaluarea. Acesta este unic si se genereaza automat dupa salvarea datelor.
5. **Data** - selectati data la care s-a facut evaluarea. Implicit, este setata data curenta.
6. **Valoare ajustare** - completati campul cu valoarea ajustata (suma in +/- cu care se modifica valoarea de intrare a mijlocului fix). Aceasta va fi preluata si in pagina **Amortizare** a mijlocului fix, pe coloana **Ajustare**, dupa apelarea butonului **Ajustare amortizari**.
7. **Observatii** - introduceti, daca este cazul, informatii suplimentare privind evaluarea efectuata.
8. **Luni amortizate** - numarul de luni amortizate pana la data setata in campul **Data**.
9. **Valoare amortizata** - valoarea amortizata pana la data setata in campul **Data**.
10. **Luni neamortizate** - numarul de luni ramase de amortizat pana la data setata in campul **Data**.
11. **Valoare neamortizata** - valoarea ramasa de amortizat pana la data setata in campul **Data**.
Valorile din campurile **Luni amortizate**, **Valoare amortizata**, **Luni neamortizate** si **Valoare neamortizata** sunt completate automat dupa selectarea mijlocului fix si pot fi modificate manual.
12. **Am modificat valori ramase** - bifati acest camp pentru a salva valorile modificate in campurile mentionate anterior.
13. Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.

14. Apasati butonul **Ajustare amortizari**. In urma acestei actiuni, amortizarea va fi recalculata incepand cu **data ajustarii**, iar intr-o fereastra noua va fi afisat mijlocul fix pentru care a fost inregistrata ajustarea.

Amortizarea recalculata poate fi vizualizata accesand pagina **Amortizare** a mijlocului fix. **Daca au fost modificate valorile ramase de amortizat, amortizarea se va recalcula pornind de la valorile introduse manual in campurile **Luni neamortizate** si **Valoare neamortizata**.**

Revision #16

Created 2026-08-27 13:59:48 UTC by tehnic

Updated 2026-08-27 15:29:19 UTC by tehnic